




Polski CukroVit

MIKROELEMENTOWY

Nawożenie dolistne mikroelementami jest niezbędne i wysoce skuteczne zwłaszcza w warunkach stresu spowodowanego suszą, niską temperaturą i innych czynników ograniczających pobranie składników pokarmowych z gleby lub w fazach rozwojowych, w których system korzeniowy nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania rośliny na dany składnik. Optymalnym okresem nawożenia dolistnego buraków cukrowych jest okres od fazy 4-10 dobrze rozwiniętych liści do fazy zwania międzyrzędzi w odstępach 10-14 dniowych.

SCHEMAT NAWOŻENIA BURAKA CUKROWEGO



SKŁAD [% m/m]:		[% m/m]:	[% obj.]:
Tlenek magnezu rozp. w wodzie	(MgO)	5,0	6,5
Siarka rozp. w wodzie	(S)	4,3	5,6
Bor rozp. w wodzie	(B)	0,560	0,730
Miedź rozp. w wodzie	(Cu)	0,600	0,780
Żelazo rozp. w wodzie	(Fe)	0,670	0,871
Mangan rozp. w wodzie	(Mn)	1,000	1,300
Molibden rozp. w wodzie	(Mo)	0,004	0,005
Cynk rozp. w wodzie	(Zn)	0,600	0,780

Stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3-7.

Nawóz dodatkowo zawiera 4% azotu w formie amidowej i kwasy organiczne, zwiększające przyswajalność mikroelementów.

Roślina	Termin oprysków	Dawka nawozu [l/ha]	Mocznik [% obj.]
Uprawy rolnicze			
Burak cukrowy i pastewny	faza 4÷10 liści	1÷2	6
	10 - 14 dni później		
	przed zwarciem rzędów		
Zboża	krzewienie	1÷2	18÷20
	strzelanie w źdźbło		6÷10
	kłoszenie		4
Rzepak	jesień - 4÷6 liści	1	6
	wiosna ruszenie wegetacji	1÷2	
	10÷14 dni później		
	faza zielonego pąka		
Ziemniak	pełnia wschodów	1÷2	6
	przed kwitnieniem		
	po kwitnieniu		
Kukurydza	faza 4 - 6 liści	1÷2	6
	7÷10 dni później		
	7÷10 dni później		
Strączkowe	przed kwitnieniem	1÷2	-
	po kwitnieniu		
	7÷10 dni później		
Użytki zielone	wiosna – ruszenie wegetacji	1÷2	6
	3÷4 dni po każdym pokosie lub wypasie		
Warzywa w gruncie i pod osłonami	2÷3 tyg. po wschodach	2÷3	do 1
	co 7 dni – dwa zabiegi		
	7÷10 dni przed zbiorem		
Drzewa i krzewy owocowe	przed kwitnieniem	3÷8	do 1
	po kwitnieniu		
	początek wzrostu zawiązków		
Inne	0,5÷1 litra nawozu na 100 litrów cieczy		

Ilość cieczy użytkowej:- uprawy polowe - 200 - 300 l/ha; sady - 400 - 1000 l/ha

ZASADY SPORZĄDZANIA CIECZY UŻYTKOWEJ:

Bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno: mocznik, CukroVit MIKROELEMENTOWY rozcieńczony wodą w stosunku 1:4, środek ochrony roślin wg instrukcji (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania), zwilżacz. Dopełnić wodą i przystąpić do oprysku.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić przed dziećmi; przechowywać w suchym miejscu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu etykietę; w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; nie wdychać pyłów, unikać tworzenia pyłów; w przypadku rozsypania należy niezwłocznie go zebrać, a pozostałość zmyć wodą.