




Polski CukroVit BOROWY

Burak cukrowy do prawidłowego rozwoju potrzebuje szeregu mikroelementów, ale **największe** zapotrzebowanie wykazuje pierwiastek ten w stosunku do **boru**. W roślinie **bor** odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie stożka wzrostu, czyli za podział komórek niezbędny dla prawidłowego rozwoju. Odpowiada również za pobieranie z gleby potasu, fosforu oraz za prawidłowy transport cukrów w roślinie. Źródłem tego składnika dla rośliny może być gleba oraz nawozy. Jednak ze względu na niską zawartość tego składnika w glebie, ograniczenia w pobieraniu oraz małą mobilność boru w roślinie głównym źródłem tego składnika powinny być nawozy a szczególnie **nawozy dolistne**.

SCHEMAT NAWOŻENIA BURAKA CUKROWEGO



Czynniki ograniczające pobieranie boru z gleby:

- niska zasobność gleby w bor
- odczyn pH powyżej 6,5 zmniejsza dostępność boru
- gleby ubogie w próchnicę
- zagęszczenie gleby
- wymywanie z gleby

Polski CukroVit BOROWY to doskonale rozpuszczalny nawóz z wysoką zawartością Boru. Stosowanie nawozu w optymalnych dawkach i terminach pozwala uzyskać wysokie plony oraz zabezpieczyć rośliny przed niedoborami boru (zgorzel liścia sercowego i zgnilizna korzeni buraków, niska zawartość cukrów, słabe zawiązywanie kwiatów i owoców, opadanie łuszczyń, nekrozy i inne).

Roślina	Termin oprysków	Dawka nawozu [kg/ha]
Uprawy rolnicze		
Burak cukrowy	4 - 6 liści	2÷3
	10 - 14 dni później	2÷3
Ziemniak	po wschodach	2÷3
	początek zwierania rzędów	2÷3
Zboża	jesień	1
	wiosna ruszenie wegetacji	1÷2
Rzepak	jesień - 4 - 8 liści	1÷2
	ruszenie wegetacji	1÷2
	faza zielonego pąka	1÷2
Kukurydza	faza 4 - 6 liści	1÷2
	2 - 3 tyg. później	2
Strączkowe	6 - 8 liści	2
	przed kwitnieniem	2
Uprawy ogrodnicze i sadownicze		
Drzewa owocowe	przed kwitnieniem	1
	po kwitnieniu - 1 - 2 zabiegi co 7-14 dni	1÷2
	po zbiorze (przed opadaniem liści)	1÷2
Warzywa kapustne	2 - 3 zbiegi w okresie wegetacji co 2 - 3 tyg.	2÷3
Inne warzywa	2 - 3 zbiegi w okresie wegetacji co 2 - 3 tyg.	1÷2
Inne		
Łąki i pastwiska	ruszenie wegetacji	1÷2
Inne	2 - 3 zabiegi co 10-14 dni w momencie stwierdzenia niedoboru	1÷2

Ilość cieczy użytkowej:- uprawy polowe - 300-500 l/ha; sady - 400-1000 l/ha

CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE POBIERANIE BORU Z GLEBY:

Bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno: mocznik, CukroVit BOROWY rozcieńczony wodą w stosunku 1:4, środek ochrony roślin wg instrukcji (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania), zwilżacz. Dopełnić wodą i przystąpić do oprysku.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić przed dziećmi; przechowywać w suchym miejscu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu etykietę; w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; nie wdychać pyłów, unikać tworzenia pyłów; w przypadku rozsypania należy niezwłocznie go zebrać, a pozostałość zmyć wodą.



KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
e-mail ksc@polski-cukier.pl, www.polski-cukier.pl